УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «Урайьские заводы» _____ Мусин В.М. «______ 2023 г.

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ РЕТРАНСЛЯТОРА "ЭРИКА-Р161Т"

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.АДЕМ.00039-01 34 01-ЛУ

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата 1015/23 *Безаег/ И. И. Я. Я.*

Технический директор AO «Уральские заводы» — Елгин О.А. « ______ 2023 г.

Инженер-программист АО «Уральские заводы» Фатыхов Д.А. «10 » 11 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО RU.AДЕМ.00039-01 34 01-ЛУ

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ РЕТРАНСЛЯТОРА "ЭРИКА-Р161Т"

Руководство оператора

RU.АДЕМ.00039-01 34 01

Листов 9

| Подпись и дата | |
|----------------|--|
| Инв. № дубл. | |
| Взам. инв. № | |
| Подпись и дата | |
| Инв. № подл. | |

АННОТАЦИЯ

Данный программный документ содержит описание применения программы, предназначенной для обновления ретранслятора "Эрика-P161T".

разделе «Назначение программы» приведено описание назначения программы, возможности данной программы, а также ее основные характеристики и ограничения, накладываемые на область применения программы. В разделе «Условия выполнения программы» указаны условия, необходимые для выполнения программы (требования к необходимым для выполнения данной программы техническим средствам, и другим программам, общие характеристики входной и выходной информации, а так же требования и условия организационного, технического и характера). В разделе «Выполнение программы» технологического указана действий оператора, обеспечивающих последовательность загрузку, запуск, выполнение и завершение программы. В разделе «Сообщения оператору» приведены тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения программы, их описания и соответствующие действия оператора.

Оформление программного документа «Описание применения» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77¹, ГОСТ 19.103-77², ГОСТ 19.104-78³, ГОСТ 19.105-78⁴, ГОСТ 19.106-78⁵, ГОСТ 19.502-78⁶, ГОСТ 19.604-78⁷).

¹ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов

²ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов

³ГОСТ 19.104-78* ЕСПД. Основные надписи

⁴ГОСТ 19.105-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам

⁵ГОСТ 19.106-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным печатным способом

⁶ГОСТ 19.502-78* ЕСПД. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению

⁷ГОСТ 19.604-78* ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом

| Содер | жание | |
|--------------|--------------------------------------|---|
| AHHOT | АЦИЯ | 2 |
| 1. HA3 | ВНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | 4 |
| 1.1. | Назначение программы | |
| 1.2. | Возможности программы | 2 |
| | ІОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ | |
| 2.1. | Требования к техническим средствам | |
| 3. ВЫІ | ПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ | 6 |
| 3.1. | Установка программы | 6 |
| 3.2. | Обновление с помощью пакетного файла | 6 |
| 4. COC | ОБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ | 7 |
| пист р | ЭГГИСТВАНИИ ИЗМЕЦЕЦИЙ | Q |

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Назначение программы

Программа для пользовательского обновления ретранслятора "Эрика-Р161Т" предназначена для обновления программ необходимых для работы ретранслятора, таких как:

- Программа: "FPGA";
- Файловой системы: "JFFS2";
- Приложения: "ARM";
- Приложения: "DSP".

1.2. Возможности программы

Программа позволяет обновить ретранслятором, с помощью пакетного файла через сетевой интерфейс.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к техническим средствам

Рекомендуемые требования к рабочим станциям, на которые устанавливается программа для пользовательского обновления ретранслятора "Эрика-Р161Т":

- Компьютер Pentium 4 или выше с операционной системой Windows 7/8/10/11, имеющий следующую минимальную конфигурацию:
 - 1024 МБ ОЗУ
 - СОМ-порт
 - Клавиатура
 - 50 МБ свободного пространства
- Сетевой кабель

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Установка программы

- Запустите исполняемый файл: "Установка программы для пользовательского обновления ретранслятора Эрика-Р161Т.exe", дождитесь появления диалогового окна;
- Выберите язык установки, и нажмите далее;
- Укажите путь, куда будет установлена программа, и нажмите далее;
- Проверьте правильность пути, и нажмите установить;
- Дождитесь конца установки, и нажмите кнопку завершить.

3.2. Обновление с помощью пакетного файла

- На главной форме введите IP-адрес ретранслятора;
- Далее выберите пакетный файл;
- Включите ретранслятор и дождитесь его полной загрузки;
- Нажмите кнопку обновить:
- Дождитесь сообщения о результате обновления;

- «Ошибка при обновлении!» эта ошибка означает, что во время обновления произошли неполадки. Проверьте соединение, данные и повторите попытку.
- «Не удалось перезагрузить ретранслятор!» эта ошибка означает, что после обновления не удалось перезагрузить ретранслятор. Перезагрузите его вручную.
- «Не удалось передать файл!» эта ошибка означает, что во время обновления не удалось передать файл. Проверьте соединение, доступность файла и повторите попытку.
- «Не удалось подключиться к ретранслятору!» эта ошибка означает, что во время обновления не удалось подключиться к ретранслятору с помощью сети. Проверьте соединение, ір-адреса и повторите попытку.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ Номера листов (страниц) Входящий Всего № сопрово № Да листов аннули дительного Подп заменен докумен изменен рован (страниц) та Изм новых та докум. и ных ных в докум. ных дата